


Уважаемый пользователь!

Данная инструкция поможет Вам правильно установить и активировать лицензионное программное обеспечение TecDoc DVD Catalog на ваш компьютер. Перед установкой для избежания ошибок рекомендуем вам полное удаление любой значительно устаревшей или нелицензионной версии TecDoc, установленной ранее! (см. [инструкцию по удалению](#))


Во время установки и активации необходимо отключить антивирусное ПО и firewall.

Для установки TecDoc DVD Catalog необходимо выполнить несколько простых операций:


1. Вставьте диск «DVD 1» в дисковод и запустите его:




2. Появится окно выбора языка. Выберите «Русский» и нажмите кнопку «ОК»:




3. Откроется окно установочной программы:




4. В появившемся окне нажмите кнопку «Далее»:




- Убедившись в наличии кода активации(находится на вкладыше в Вашем комплекте дисков), нажмите кнопку «Дальше»:




- В окне выбора варианта инсталляции необходимо выбрать полную(с рисунками). Нажав на кнопку «Искать», Вы сможете выбрать иное место установки программы. Сделав свой выбор, нажмите кнопку «Далее»:




7. В окне выбора страны для отображения цен можно выбрать «Россия», либо же «Не установлено» для отказа от отображения цен. Сделав свой выбор, нажмите кнопку «Дальше»:




8. После изучения условий гарантии нажмите кнопку «Принять»:




9. В следующем окне можно изучить заданные вами параметры перед началом установки. Проверив параметры, нажмите кнопку «Далее»:




10. Начнется установка TecDoc DVD Catalog на ваш компьютер:




11. Начнется копирование файлов на Ваш компьютер:




12. Когда программа установки скопирует файлы с первого диска, она попросит Вас вставить диск 2. Достаньте диск «DVD 1» из дисковода и вставьте на его место диск «DVD 2». Нажмите «ОК»:




13. Когда программа установки скопирует файлы со второго диска, она попросит Вас вставить диск 3. Достаньте диск «DVD 2» из дисковода и вставьте на его место диск «DVD 3». Нажмите «ОК»:




14. Когда программа установки скопирует файлы с третьего диска, она попросит Вас вставить диск 4. Достаньте диск «DVD 3» из дисковода и вставьте на его место диск «DVD 4». Нажмите «ОК»:



15. Когда программа установки закончит свою работу, Вам будет предложено запустить TecDoc DVD Catalog. Нажмите кнопку «Готово»:



16. Так как ваша версия каталога еще не активирована, вам будет предложено её активировать. Нажмите кнопку «Activation»:




17. В следующем окне Вам предлагается выбрать способ активации путем нажатия соответствующей кнопки – Online(если компьютер подключен к интернету) или Offline (если компьютер не подключен к интернету). В случае Offline активации перейдите к пункту 21 данной инструкции.




18. При выборе активации Online у Вас автоматически откроется интернет страница для с полем ввода кода активации, который был в Вашем комплекте дисков TecDoc DVD Catalog, начинающийся с букв UL. Буквы должны быть заглавными, дефисы также необходимо вводить. После того как вы ввели код, нажмите «Enter».


← → <https://www.protect-software.com/eshop/UnlockApp.aspx?productid=0000-1BF4-975D-D3BA&computerid=EMUA-FXAE-GKOX-FFCO-FQUW-EDLV-IVZC&VERSION=1®TYPE=2&SIG=464A>



19. Появится сообщение о том, что активация была успешно завершена:



20. Программа установки также известит Вас об успешной активации. Нажмите «ОК»:




Поздравляем! Теперь на вашем компьютере установлен и активирован
лицензионный каталог TecDoc,
 приобретенный в компании «Шате-М ПЛЮС» !


21. Активация Offline. После нажатия кнопки Offline Вы увидите окно ввода кода разблокировки.



22. Для получения этого кода Вам необходимо с любого компьютера, имеющего подключение к интернету, перейти на страницу активации: <http://www.tecdoc.de/code/activate.html> В первом поле необходимо ввести код, который был в Вашем комплекте дисков TecDoc DVD Catalog, начинающийся с букв UL. Буквы должны быть заглавными, дефисы также необходимо вводить. Во втором поле необходимо ввести код компьютера (Hardware ID), который написан в окне ввода кода разблокировки (см выше). Буквы должны быть заглавными, дефисы также необходимо вводить. После того как вы убедитесь, что оба поля заполнены верно, нажмите кнопку «Create activation key»:



23. Система выдаст Вам код разблокировки. Его необходимо переписать, или сохранить в отдельном текстовом файле. **ВНИМАНИЕ! Тщательно проверяйте правильность записи кода при переписывании вручную! В случае ошибки код восстановить невозможно!**



Bitte geben Sie hier Ihren TecDoc CATALOG Code ein, den Sie in Ihrem CATALOG-Booklet finden.

Please enter your TecDoc CATALOG Code from your booklet here.

Veuillez saisir TecDoc CATALOG Code qui se trouve à l'intérieur du dépliant bleu du DVD, puis cliquez sur « Unlock ».

Introduzca aquí el código para la activación que se encuentra en el envoltorio de su CATALOG.

Digitate il codice d'attivazione stampato sul pieghevole che avvolge i DVD.

这里请输入在镭射碟小册子的激活代码

TecDoc CATALOG 02-2012: PDLICS-AAAAAF-M...W-J...EI-FC...A-Q...RV-H...K

24. После этого необходимо вернуться на компьютер, на котором необходимо активировать TecDoc DVD Catalog, и в поле ввода кода разблокировки ввести код, который был получен на сайте активации. Буквы должны быть заглавными, дефисы вводить не нужно! После ввода нажмите на кнопку «ОК»:



Поздравляем! Теперь на вашем компьютере установлен и активирован

лицензионный каталог TecDoc,

приобретенный в компании «Шате-М ПЛЮС» !